

# Backup

## Backupsoftware sieht den Streamer nicht

Wenn Sie einen Streamer eingebaut und korrekt verkabelt haben und Ihr Backupprogramm sieht ihn trotzdem nicht, ist in diesem Fall meistens NWTAPE.CDM oder SCSI2TP.CDM geladen, die ein Erkennen des Streamers durch ARCserve, BackupExec und alle anderen Backupprogramme, die auf das ASPI Interface aufbauen, verhindern.

Benennen Sie beide Treiber auf der DOS-Partition des Servers um, weil sie sonst automatisch geladen werden, sobald ein Streamer vom HAM Treiber erkannt wird.

Falls Sie mit der HAM-Treiberarchitektur arbeiten, sollten Sie zusätzlich NWASPI.CDM laden, damit das ASPI-Interface, das bei DSK-Treibern automatisch vorhanden war, genutzt werden kann.

Sie können NWPA auch mit dem Parameter /na!oad starten, dann werden keine CDM Module automatisch nachgeladen. (siehe [TID 2951606 \(lokal\)](#)).

Falls sich der Streamer jetzt immer noch nicht ansprechen läßt, könnte es sich auch um Probleme mit den LUNs handeln. Versuchen Sie hinter dem SCSI-Treiber den Schalter LUN\_ENABLE=FF zu setzen

Eindeutige ID: #16018

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00