## **NetWare**

## **SERVER.EXE** switches

Mit folgenden Parametern für die SERVER.EXE kann man die Abarbeitung der Startdateien unterdrücken:

-NS übergeht nur die Startup.ncf. Wenn es allerdings

auf C: keine AUTOEXEC.NCF gibt, wird die Standarddatei auf SYS:SYSTEM auch nicht

ausgeführt.

-S [pfad][datei] übergeht die Startup.ncf und verwendet die in

[Datei] angegebene Startdatei.

-NA übergeht nur die Autoexec.ncf

-A [pfad][datei] übergeht die autoexec.ncf.ncf und verwendet die

in [Datei] angegebene Startdatei.

-NDB öffnet bei Servern ab NetWare 4.0 beim Start die

NDS nicht. Dadurch kann die NDS bei Fehlern mit

DSREPAIR eher repariert werden.

-C Cache-Puffer (kann 4, 8 oder 16 KB sein) Wenn der Server mit

2KB Blocks läuft, kann man keine 4 KB

Cacheblöcke angeben, da das Device dann nicht

gemounted wird.

Eindeutige ID: #1034

Verfasser: Frank Hamburger

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00