

# NetWare 4.x

## Netware 4.11 Server umbenennen

Als Basis für diesen Tip dient [TID 10021278 \(lokal\)](#) aus der Knowledgebase. Die dort beschriebene Prozedur wurde erfolgreich getestet, nachstehend die freie Übersetzung:

### Ändern des Server-Namens oder der internen IPX-Adresse bei NetWare 4.1x-Servern

Die interne IPX-Adresse und der Server-Name dürfen nicht gleichzeitig geändert werden! Es darf jeweils nur eine Änderung gemacht werden.

Wenn die IPX-Adresse und der Server-Name geändert werden soll, muß die nachstehende Prozedur zweimal gemacht werden, einmal für die IPX-Adresse und einmal für den Servernamen.

Nachstehend die Prozedur für die jeweilige Änderung:

1. INSTALL laden, die AUTOEXEC.NCF editieren und die jeweilige Änderung machen.
2. den Server herunterfahren (down / exit) und neu starten.
3. An der Serverkonsole SET DSTRACE=\*L eingeben (+ENTER).
4. Wenn der Server-Name geändert wurde, müssen in den Login-Skripts die Variablen, die den alten Server-Namen beinhalten, geändert werden.
5. NWAdmin starten, das Volume-SYS-Objekt auswählen, rechte Maustaste, RENAME auswählen und umbenennen (wenn nur die IPX-Adresse geändert wurde, ist dies nicht erforderlich). Ggf. für andere Volumes wiederholen.
6. Danach ein DSREPAIR über die gesamte NDS (vor allem, wenn mehrere Server im Netz sind).

Eindeutige ID: #4020

Verfasser: Markus Schwarz

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00